


# Paměť, pole

ISU cv 3

[www.fit.vut.cz/person/isakin/public/isu](http://www.fit.vut.cz/person/isakin/public/isu)

# Registry





# Globální proměnné

# Datové segmenty

- `section .data` – inicializovaný
  - proměnné se **známou** počáteční hodnotou
- `section .bss` – neinicializovaný
  - proměnné s **neznámou** počáteční hodnotou
  - Block Started by Symbol
  
- Lokální proměnné - ukládání do zásobníku

# Globální proměnné

- Assembler nemá datové typy !!
- Typ proměnné se určuje tím, jak jej čteme či reprezentujeme
- Vše je void\*  $\Rightarrow$  všechny proměnné jsou ukazatelé
- Žádná kontrola typů, všechno si řešíte sami, zodpovědnost na programátorovi

# Globální proměnné

Velikost		Segment			Registry				
bity	Bajty	.bss	.data	.text					
8	1	resb	db	byte	AH	AL	BH	BL	...
16	2	resw	dw	word	AX	BX	CX	DX	
32	4	resd	dd	dword	EAX	EBX	ECX	EDX	
64	8	resq	dq	qword		???			

# Inicializace paměti - deklarace proměnných

```
section .data
```

```
    A db 10    ; 8b      char  A = 10;
```

```
    B dw 20    ; 16b     short B = 20;
```

```
    C dd 30    ; 32b     long  C = 30;
```

```
section .bss
```

```
    N resb 1    ; 8b
```

```
    M resw 1    ; 16b
```

```
    O resd 1    ; 32b
```

;v ISU-HUB Watches

# Adresování proměnné

Proměnné adresujeme pomocí identifikátoru a hranatých závorek:

```
section .data  
    a dd 10
```

```
section .text  
    mov eax, edx  
    mov eax, [a]  
    mov [a], eax  
    mov [a], [b]  
; Sběrnice NEDOKÁŽE adresovat více proměnných současně
```



# Adresování proměnné - velikost

```
section .data  
    a db 0
```

```
section .text  
    mov al, 100  
    mov ax, 100  
    mov eax, 100  
    mov dl, eax ; odlišné velikosti !!  
    mov [a], 100 ; neznámá velikost !!
```

# Adresování proměnné - velikost

Velikost		Segment			Registry			
bity	Bajty	.bss	.data	.text				
8	1	resb	db	byte	AH	AL	BH	BL ...
16	2	resw	dw	word	AX	BX	CX	DX
32	4	resd	dd	dword	EAX	EBX	ECX	EDX
64	8	resq	dq	qword		???		



(pseudo-instrukce)

# Adresování proměnné - velikost

```
section .data
```

```
  a db 0
```

```
  b dw 0
```

```
  c dd 0
```

```
section .text
```

```
  mov byte [a], 100
```

```
  mov word [b], 100
```

```
  mov double [c], 100
```

```
  mov byte [c], 100 ; ??
```

```
  mov [c], byte 100 ; ??
```

## Ukázka

- cv3\_0.asm

## Úkoly

- cv3\_1.asm
- cv3\_2.asm



Pole

# Inicializace pole

```
section .data
```

```
    arrA db 10, 20, 30, 40, 50    ; 5x 8b  
    arrB dw 10, 20, 30, 40, 50    ; 5x 16b  
    arrC dd 10, 20, 30, 40, 50    ; 5x 32b  
    stri db "Hello world", 0      ; 11+1x 8b
```

```
section .bss
```

```
    arrN resb 5    ; 5x 8b  
    arrM resw 5    ; 5x 16b  
    arrO resd 5    ; 5x 32b
```

```
; v ISU-HUB nastavujeme Counter
```

# Adresování pole

- K adresování položek v poli potřebujeme **identifikátor** a **offset** (posuv)

[ arrA + N ]

- Velikost **offset** *vždy v bytech*, tedy posun o 1,2,4 byte.
- První položka je shodná s adresou, tedy posun o 0 byte.

# Adresování pole

```
section .data
```

```
    arrA db 10, 20, 30    ; 3x 8b
```

```
    arrB dw 10, 20, 30    ; 3x 16b
```

```
section .text
```

```
    mov al, [arrA + 0]    ; 0-tý index 8bit čísla
```

```
    mov bl, [arrA + 1]    ; 1-tý index 8bit čísla
```

```
    mov cl, [arrA + 2]    ; 2-tý index 8bit čísla
```

```
    mov ax, [arrB + 2*0]  ; 0-tý index 16bit čísla
```

```
    mov bx, [arrB + 2*1]  ; 1-tý index 16bit čísla
```

```
    mov cx, [arrB + 2*2]  ; 2-tý index 16bit čísla
```



## Ukázka

- cv3\_3.asm

## Úkol

- cv3\_4.asm



# Indexové registry

# Textové řetězce

- 2 vyčleněné registry
  - **ESI** (Source Index) - kde číst
  - **EDI** (Destination Index) - kam zapisovat
- Řetězec je posloupnost **8b** znaků
- Vždy musí být zakončený znakem **0**
- V deklaraci ohraničujeme řetězec uvozovky
- Speciální znaky zadáváme jako hodnotu z ASCII table

# Textové řetězce

- Vypsání řetězce funkcí **WriteStringASCII**
  - Vypíše řetězec z adresy uložené v **ESI**
  - Předáváme adresy, tedy žádné závorky
  - Vypisuje dokud nenarazí na **0**
- Načtení řetězce funkcí **ReadString**
  - Funkce načte **EBX** znaků na adresu uloženou v **EDI** a počet úspěšně načtených znaků do **EAX**

# Textové řetězce

```
section .data
```

```
    retez db "Aloha people!", 10, 0    ; 14 znaků + \0
```

```
section .bss
```

```
    vstup resb 6                        ; 5 znaků + 0
```

```
section .text
```

```
main:
```

```
    mov esi, retez                      ; zdrojová adresa
```

```
    call WriteStringASCIIZ
```

```
    mov edi, vstup                      ; cílová adresa
```

```
    mov ebx, 5                          ; max počet načtených znaků
```

```
    call ReadStringNewLine
```

```
    ret
```

# Úkol

- cv3\_5.asm